




1. REALISATION DU PRELEVEMENT

- le préleveur doit s'équiper de moyens de protection appropriés (*masque, gant, surblouse ...*)
- Se désinfecter les mains avec une SHA 30', Mettre les gants
- Récupérer la fiche de prélèvement complétée.
- Vérifier : nom, prénom, DDN du patient
- Demander au patient de tenir son nez en l'air, il relève le bout de son nez
- Se placer sur le côté du patient à 90° et pas en face pour limiter les risques de projections
- Ecouvillonner jusqu'au fond des fosses nasales (c'est loin ! / on sent la butée au fond)
- Enfoncer l'écouvillon jusqu'au contact de la paroi rhino-pharyngée. Une résistance doit être nettement perçue pour que le prélèvement soit efficace
- Faire rouler l'écouvillon entre les doigts afin de prélever le mucus.
- Retirer l'écouvillon dans l'axe et prendre garde à ne pas toucher l'orifice narinaire.
- Utiliser le même écouvillon avec l'autre narine.
- Introduire l'écouvillon dans le tube contenant le milieu de transport de virus.
- Casser l'embout de l'écouvillon dans le milieu de transport. Jeter la tige dans la poubelle DASRI.



2. INDENTIFICATION DU PRELEVEMENT POUR ENVOI

- Désinfecter le tube avec un antiseptique adapté
- Identifier le tube, le mettre dans le sachet et le sceller
- Mettre l'ordonnance et la fiche de renseignement dans la poche du sachet

Date du prélèvement :

Identité du patient :

Votre lieu de résidence

Ne sait pas		Résident d'EHPAD	
Hébergement individuel		Milieu carcéral	
Hospitalisé		Autres structures d'hébergement collectif	

Etes-vous un professionnel de santé?

OUI	
NON	

Avez-vous présenté des symptômes évocateurs du COVID ?

Combien de jours ?

NON		
OUI, faiblement		
OUI, fortement		



Préciser le délai écoulé entre le 1^{er} jours des symptômes et aujourd'hui.